

Huomautus Casio-ohjelmistosta


Casio-ajureiden asennuksen salliminen

Ohjelmistot, joita huomautus koskee

- CAS color graphic OS Update
- fx-CG100/GRAPH MATH+/fx-1AU GRAPH OS Update
- fx-CG50 Series/GRAPH90+ E OS Update
- Screen Receiver

Asenna ohjelmisto(t) seuraavalla tavalla:


- 1) Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla asianmukaisen ohjelmiston pkg-tiedostoa.
 - 2) Seuraa ruudussa näkyviä ohjeita, kunnes näet seuraavan ponnahtusikkunan.
- * Ponnahtusikkunan näkymä ja viestit voivat olla erilaisia macOS-versiosta riippuen.



- 3) Napsauta "Open System Settings" siirtyäksesi Järjestelmän asetuksiin. Ota käyttöön "fxASPI".

* Järjestelmän asetusten siirtymiskohde voi olla erilainen macOS-versiosta riippuen.

- macOS 15: "Ajurilaajennukset" kohdan "Kirjautumiskohteet ja laajennukset" sisällä kohdassa "Yleiset"
- macOS 13-14: "Suojaus" kohdassa "Tietosuoja ja suojaus"
- macOS 12 tai vanhempi: "Yleiset" kohdassa "Suojaus ja yksityisyys"



- 4) Palaa takaisin ohjelman asennusruutuun ja jatka asennusta siinä näkyviä ohjeita noudattaen.

* Jos järjestelmässä ilmenee asennuksen jälkeen jokin alla ilmoitetuista ongelmista, voit ratkaista sen suorittamalla yllä esitetyn toimenpiteen uudelleen.

- Laskimen päivittäminen epäonnistuu asennuksen jälkeen.
- Screen Receiver ei siirrä laskinikkunaa tietokoneeseen.